

Structură import articole în macheta de comenzi căre subunită din fișer XLS

Fișerul de configurare import trebuie să se numească **ImportXLS.ini**, să se afle în directorul de unde se lansează executabilul **WinMENTOR Enterprise** și să aibă structura de mai jos:

Parametru din fișerul ImportXLS.ini	Explicații
[CMD_CANT_COMANDAT]	IMPORT DE ARTICOLE PE + ALBASTRU PE COMANDA CLIENT SAU DISPOZIȚA DE PRODUCȚE PE STOC
FORCE_APPEND=1	0 – se adaugă cantitățile la cele existente 1 – se adaugă linii noi în comandă
UM_CANT=Buc	UM în care e exprimată cantitatea în XLS. Este valabilă doar dacă USE_UM_SEC=1
USE_UM_SEC=1	0 – se importă în UM principală a articolului 1 – se transformă prin paritate cantitatea din UM secundară de la UM_CANT în UM principală
DIVIZOR=1	Valoare la care se împarte valoarea preluată din XLS
IDENTIF_NAME=denumire	Identificator articol (dacă nu e completat nimic, se ia în considerare constanta de identificare de la BCS)
LINIE_START=5	Linia de la care încep valorile (numărătoarea este de la 0)
IDENTIF_COL=0	Coloana care identifică artic. (numărătoarea este de la 0)
PU_COL=-1	Coloana de pe care se preia prețul articolului (-1 înseamnă că nu se completează preț)
CANT1_COL=1	Coloanele de pe care se preiau cantitățile (se pot prelua 2 cantități care pot fi supuse unei prelucrări: calcul de min, max, med, sum)
CANT2_COL=1	
TERMEN_COL=3	Coloana de pe care se importă termenul pe linia de comandă

DENUMIRE_COL=4	Coloana de pe care se importă denumirea articolelor noi
DENUM_COL=5	Coloana de pe care se importă denumirea unități de măsură pentru articolele noi
TIP_CALCUL=MAX	Formula care se aplică asupra coloanelor preluate: minim, maxim, mediu, sumă
[CMD_CANT_CERT]	IMPORT DE ARTICOLE PE FOAIA DE CALCUL DIN DISP DE PROD PE STOC (COLOANA CERTITUDINI)
FORCE_APPEND=0	
UM_CANT=BUC	
USE_UM_SEC=0	
DIVIZOR=1	
IDENTIF_NAME=CODEXTERN	
LINIE_START=3	
IDENTIF_COL=0	
PU_COL=-1	
CANT1_COL=10	
CANT2_COL=10	
TIP_CALCUL=CANT1	
[CMD_CANT_ESTIMAT]	IMPORT DE ARTICOLE PE FOAIA DE CALCUL DIN DISP DE PROD PE STOC (COLOANA ESTIMAT)
FORCE_APPEND=0	
UM_CANT=Buc	
USE_UM_SEC=0	
DIVIZOR=1	

IDENTIF_NAME=CODINTERN	
LINIE_START=3	
IDENTIF_COL=0	
PU_COL=-1	
CANT1_COL=10	
CANT2_COL=10	
TIP_CALCUL=CANT1	

De asemenea, trebuie setate constantele următoare (Constante utilizator MENTOR > Interfața BCS):

- Interfața BCS activată = DA
- Director import comenzi către subunități = ...
- Articolele se identifică prin = ...

Importul articolelor comandate se face pe machetele “Comenzi către subunități”, apăsând butonul “Import de la interfața BCS în format XLS”:

