

Instalare / Upgrade WMERestService

I. Instalare executabil WMERestService.exe:

1. Se copie executabilele WMERestService.exe și WMERestServer.exe în folderul WME. Se deschide executabilul WMERestServer.exe și se fac setările necesare (port, nume bază de date, denumire prescurtată firmă, identificator articole / parteneri etc). Se închide executabilul WMERestServer.exe.

2. Se lansează din CMD (fiind poziționat în folderul unde este serviciul):

WMERestService.exe /install.

3. Se pornește serviciul *WME Rest Service* (click dreapta > *Start*) din *Task manager* > *Services.*

În cazul în care sunt erori la pornirea serviciului sau serviciul nu se deschide pe portul din configurări, trebuie adaugată o variabilă nouă de sistem. Pentru aceasta trebuie urmați pașii:

Click dreapta pe *My computer* > *Properties* > *Advanced system settings* > *Enviroment Variables*. La *System Variables* se adaugă o variabilă nouă TNS_ADMIN iar valoarea sa va fi calea către folderul în care este fișierul **tnsnames.ora**. După aceasta trebuie dat un restart la calculator.

Variable	Value		
Path	%USERPROFILE%\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;		
TEMP	%USERPROFILE%\AppData\Local\Temp		
TMP	%USERPROFILE%\AppData\Local\Temp		
	New Edit Delete		
vstem variables			
Variable	Value		
PSModulePath	%ProgramFiles%\WindowsPowerShell\Modules;C:\Windows\syst		
SUPPORTASSIST_HOME	C:\Program Files\Dell\SupportAssist\		
TEMP	C:\Windows\TEMP		
TMP	C:\Windows\TEMP		
TNS_ADMIN	C:\app\mentor\product\19.0.0\dbhome_1\network\admin		
USERNAME	SYSTEM		
	C:\Windows		
windir			
windir	×		



II. Instalare instante multiple de RestService.exe

In situatia in care este necesara deschiderea simultana a mai multor instante de RestService, pentru accesarea de firme diferite trebuie urmati urmatorii pasi:

1. Se copie executabilele de WMERestService.exe in folderele de unde se ruleaza WMERestServer.exe;

2. Se lanseaza cmd.exe cu drepturi de administrator;

3. Din cmd.exe, pozitionati in folderul alocat firmei de lucru, se lanseaza comanda WMERestService.exe /install [numeUnic];

D:\WME>WMERestService.exe /install 8080

NumeUnic este un ld care va ajuta sa recunoasteti in lista de servicii fiecare instanta instalata. Pentru o relevanta mai mare, recomandam ca NumeUnic sa contina **Portul** pe care ruleaza serviciul sau **Numele prescurtat** al firmei de lucru;

4. Ca efect al acestei comenzi veti vedea ca in Windows Task Manager in tab-ul Services apare serviciul cu numele : **WMEService_8080;**

WMEService_8080 8756 WME Rest Service_8080 Running

!!! Nu va grabiti insa sa faceti rightclick si Start la serviciu.

5. lansati **RegEdit** si cautati cuvantul **WMEService_8080** (cazul din exemplul prezentat);

In cele mai multe cazuri calea unde se gaseste instalat serviciul este:

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\WMEService_8080

Gasita aceasta intrare in registri, faceti rightclick pe setarea ImagePath, selectati Modify si completati conform imaginii:

Edit String	×
Value name:	
ImagePath	
Value data:	
D:\WME\WMERestService.exe /name	8080
	OK Cancel

!!! Atentie! Pentru a functiona trebuie sa lasati un spatiu intre calea



executabilului si /name 8080.

!!! Atentie! Dupa fiecare update trebuie intrat in registri si modificat numele.

6. Inchideti **Regedit** si abia acum puteti da **Start Service** din **Windows Task Manager** serviciului WMEService_8080.

Repetati procedura pentru toate instantele care doriti sa ruleze.

7. pentru dezinstalarea unei instante de RestService se lansează din CMD.exe (fiind poziționat în folderul unde este serviciul):

WMERestService.exe /uninstall [numeUnic]

III. Schimbare versiune executabil WMERestService.exe

1. Din *Task manager* > *Services* se oprește serviciul *WME Rest Service* (*click dreapta*).

2. Se lansează din CMD.exe (fiind poziționat în folderul unde este serviciul):

WMERestService.exe /uninstall [numeUnic]

- 3. Se înlocuiește executabilul de WMERestService.exe
- 4. Apoi, tot din CMD.exe se dă WMERestService.exe /install [numeUnic]

d:\WinmentorCSXE\WMRestServer\Bin>wmerestservice.exe /uninstall d:\WinmentorCSXE\WMRestServer\Bin>wmerestservice.exe /install

5. Se revine în *Task manager > Services* și se pornește serviciul *WMEService* (click dreapta).

IV. Fisiere log

Incepand cu versiunea 22.031 a fost introdus un nou mod de evidenta a logurilor WMERestService. Astfel, la fiecare 10 request-uri lansate in aplicatie se va scrie pe disc un fisier de log, usurand astfel depanarea.

!!! Pentru a evita blocarea serviciului trebuie sa va asigurati ca acesta are drept de scriere pe disc.

V. Accesare folder partajat in retea

Când calea setată în constanta "Cale liste comune" este un folder din rețea se recomandă următorul mod de lucru:



- 1. Crearea unui cont de utilizator identic, cu aceleași date de conectare, pe ambele mașini de lucru, în cazul în care nu există un sistem de directory.
- 2. Înaintea de pornirea serviciului RestService se va intra în Services, se va selecta serviciul WME RestService > Click dreapta > Properties și în tabul Log on se va folosi opțiunea This account.

WME Rest Service Properties (Local Computer)				
General Log On Reco	very Dependencies			
Log on as: Local System account Allow service to interact with desktop				
• This account:		Browse		
Password:	•••••			
Confirm password:	•••••			
	OK Cancel	Apply		

3. Trebuie ca utilizatorul utilizat la pornirea WME RestService să aibă drepturi de scriere pe folderul selectat în constanta Cale liste comune.

VI.